

## EASYGEST - COME IMPOSTARE L'ECO486

### IMPOSTAZIONE PORTA SERIALE PC

VERIFICARE DA PANNELLO CONTROLLO -> SISTEMA -> GESTIONE PERIFERICHE

COME E' CONFIGURATA LA COM (1...2...3...ECT)  
IMPOSTARE LA VELOCITA' A 38400  
CONTROLLO DI FLUSSO -> NESSUNO

APRIRE DA  
START->PROGRAMMI->ACCESSORI->  
COMUNICAZIONI-> HYPER TERMINAL  
NOME CONNESSIONE = PROVA  
CONNETTI A (LA PORTA DOVE E' COLLEGATO IL TERMINALE ECO 486)  
IMPOSTARE I BIT PER SECONDO = 38400  
CONTROLLO DI FLUSSO = NESSUNO



PROVARE A SCARICARE I DATI SELEZIONANDO DAL TERMINALE  
INVIO A PC -> PREMERE ENTER  
VENGONO VISUALIZZATI I PARAMETRI DI TRASMISSIONE -> PREMERE ENTER

### IMPOSTAZIONE EASYGEST

SE I DATI VENGONO SCARICATI CON SUCCESSO LA CONFIGURAZIONE E' CORRETTA QUINDI POSIZIONARSI NELLA DIRECTORY CONTAVB DEL PERSONAL DOVE E' COLLEGATO IL TERMINALE E CREARE O MODIFICARE IL SEGUENTE FILE:

PORTE.INI

CHE DOVRA' ESSERE COMPOSTO DI DUE RIGHI, SUL PRIMO SARA' INDICATA LA COM E SUL SECONDO LA VELOCITA' DI TRASMISSIONE COME DA ESEMPIO

COM5  
38400

DA MOVIMENTI DI MAGAZZINO -> TERMINALE PROVARE AD EFFETTUARE LO SCARICO DEI DATI

### IMPOSTAZIONE TERMINALE

IMPOSTAZIONI ->

- \* INTERFACCIA = IR
- \* PROTOCOLLO DIRETTO (ASCII)
- \* VELOCITA' IR = 38400
- \* IMPOSTA INVIO impostazione di fabbrica
- \* IMPOSTA RECORD Impostazione di fabbrica per gestione Bollette  
Impostare Quantità On per carichi di magazzino con  
Decimali On